

Tekst og etikette rammer ikke korrekt i Chrome eller Edge

Indstilling af margen til Microsoft Edge eller Google Chrome

Til Chrome og Edge sættes margin op i Webreq, ved klik på den gule bog ved Praksis:



Her indsættes 8 for venstre margin og 6 for top margin. Hvis barkoderne ikke rammer helt perfekt, kan her finjusteres lidt.

Print venstre margin	8
Print top margin	6

Sideopsætning til Chrome:

Klik på de tre prikker i øverste til højre-> vælg **Udskriv** og klik på **Flere** indstillinger.



Fig. Opsætning markeret med rød er vigtig. Hvor der ikke er sat flueben, skal der ikke være noget.

Udskriv 4 ark papir

Destination HP7D83D6 (HP Color I)

Sider Alle

Kopier 1

Layout **Stående**

Farve Farve

Flere indstillinger

Papirstørrelse **A4**

Sider pr. ark 1

Margener Standard

Skaler Standard

Tosidet Udskriv på begge sider

Valgmuligheder Sidehoveder og -fødder


Baggrundsgrafik

Sideopsætning til Edge:

Klik på de tre prikker i øverste til højre-> vælg **Udskriv** og klik på **Flere** indstillinger.



Fig. Opsætning markeret med rød er vigtig. Hvor der ikke er sat flueben, skal der ikke være noget.

A screenshot of the Edge print settings dialog box. The settings are organized into several sections: 'Printer' (Canon c3725 Odense), 'Kopier' (1), 'Layout' (Stående), 'Sider' (Alle), 'Farve' (Farve), 'Udskriv på begge sider' (Udskriv på én side), 'Papirstørrelse' (A4), 'Skaler (%)' (Faktisk størrelse, 100%), 'Sider pr. ark' (1), 'Margener' (Standard), and 'Indstillinger' (Sidehoveder og sidefodder, Baggrundsgrafik). Red boxes highlight the 'Stående' radio button, the 'Alle' radio button, the 'Udskriv på én side' dropdown, the 'A4' dropdown, the 'Faktisk størrelse' radio button, the '100' scale input, the 'Sidehoveder og sidefodder' checkbox, and the 'Udskriv på én side' dropdown.